

1ère année – Cours N° 12

Quelques fonctionnalités utiles de Windows 10

1 – Désactiver la demande de mot de passe au démarrage :

La nécessité de devoir renseigner un mot de passe au lancement de W10 peut s'avérer vite fastidieux si l'on n'en ressent pas la nécessité. Il est possible de désactiver cette fonction assez simplement. Voici comment :

- . aller dans la case « Rechercher sur le web et dans Windows » en bas à droite de l'icône Windows
- . taper « Exécuter » dans le champ de recherche
- . ouvrir la fenêtre « exécuter » et taper « netplwiz » puis cliquer sur OK

Le menu « Comptes d'utilisateurs » va ensuite s'ouvrir. Il suffit alors de décocher la case « les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe ».

2 – Désinstaller un logiciel dont vous n'avez plus l'usage :

Dans un souci de préservation de l'intégrité de votre système, évitez par principe de désinstaller un logiciel que vous n'avez vous-même préalablement installé ! Si c'est bien le cas, engagez la démarche suivante :

- . click gauche sur l'icône Windows
- . click gauche sur « Paramètres »
- . click gauche sur « Système »
- . click gauche sur « Applications et fonctionnalités »
- . repérez dans la liste des applications celle que vous souhaitez désinstaller
- . click gauche sur l'application à désinstaller
- . click gauche sur « Désinstaller »

3 – Retrouver facilement les caractéristiques de son ordinateur :

- . click gauche sur l'icône Windows
- . click gauche sur « Paramètres »
- . click gauche sur « Système »
- . click gauche sur « Informations système »

Les caractéristiques de votre ordinateur apparaissent sur la droite de l'écran

4 – Choisir son navigateur par défaut :

- . click gauche sur l'icône Windows
- . click gauche sur « Paramètres »
- . click gauche sur « Applications par défaut »
- . click gauche sur « Navigateur Web »

Sélectionner celui qui vous convient (même démarche pour le choix du lecteur de musique, du lecteur de vidéos,...)

5 – Localiser son ordinateur portable « égaré »

- . click gauche sur l'icône Windows
- . click gauche sur « Paramètres »
- . click gauche sur « Mise à jour et Sécurité »

- . click gauche sur « Localiser mon appareil »
 - . click gauche sur « Modifier »
 - . activer le curseur « Enregistrer régulièrement la localisation de mon appareil »
- Penser à bien noter l'adresse de consultation ultérieure en cas de « perte » de son ordinateur portable : <https://account.microsoft.com/devices>. Attention, cette fonctionnalité ne sera permise qu'à la condition que vous disposiez d'un compte Microsoft (peut être créé à cette seule fin).

6 – Agrandir fortement les caractères à l'écran :

- . click gauche sur l'icône Windows
- . click gauche sur « Paramètres »
- . click gauche sur « Options d'ergonomie »
- . activer le curseur « Loupe »

7 – Modifier son mot de passe Windows :

- . click gauche sur l'icône Windows
- . click gauche sur « Paramètres »
- . click gauche sur « Comptes»
- . click gauche sur « Options de connexion »
- . click gauche sur « Modifier » de la rubrique « Mot de passe de votre compte »

8 – Retrouver une application installée sur le PC

- . click gauche sur l'icône Windows
 - . click gauche sur « Toutes les applications », au-dessous de « Marche/Arrêt »
- Les applications présentes sur le PC apparaissent dans l'ordre alphabétique. Pour lancer celle que vous avez choisie, il suffit alors de cliquer deux fois sur son nom.
